



IDC AG Zentralschweiz (Hauptsitz)  
Kägiswilerstrasse 29  
6060 Sarnen

IDC-Hotline: 0900 980 980 (3.13/Min.)  
Kostenlose Spezialnummer für KEYMEMBER  
support@idc.ch|[www.idc.ch/support](http://www.idc.ch/support)



**Fernwartung**



**Systemanforderungen**



**Supportanfrage**



**Download**

---

IDC Supporteintrag gültig für: |

Dat. |

ID-Nr.

## Installation/Konfiguration des Codemeter Netzwerk-Dongle

## Installation Server


- Laden Sie den Codemeter Treiber auf Ihren Server herunter
- Starten Sie den Installer und folgen Sie dem Installationsassistenten
- Starten Sie Ihren Server neu
- Schliessen Sie nun Ihren Codemeter an

## Weitere Informationen

[Download Codemeter](#)

## Server konfigurieren und starten

- Starten Sie unter *Programme/CodeMeter* das *CodeMeter Kontrollzentrum*
- Klicken Sie unten rechts auf *WebAdmin*
- Das Browser-Fenster wird geöffnet
- Wechseln Sie auf *Einstellungen / Server / Server-Zugriff*
- Wählen Sie bei *Netzwerk-Server* die Option *Aktivieren*
- Bestätigen Sie die Einstellung mit dem Button *Übernehmen*
- Schliessen Sie den Browser



Damit ist die Konfiguration des Servers abgeschlossen.

## Installation Clientrechner

Auf den Clientrechner wird der Codemetertreiber zusammen mit der Standardinstallation von ArchiCAD ausgeführt. Soll der Treiber jedoch neu installiert werden laden Sie den Codemeter Treiber auf Ihren Clientrechner herunter.

### Serversuchliste:

Wenn der Clientrechner nur auf einem bestimmten Server nach einer Lizenz suchen soll konfigurieren Sie die Rechner folgendermassen:

- Starten Sie unter *Programme/CodeMeter* das *CodeMeter Kontrollzentrum*
- Klicken Sie unten rechts auf *WebAdmin*
- Das Browser-Fenster wird geöffnet
- Wechseln Sie auf *Einstellungen / Basis / Server-Suchliste*
- Definieren Sie hier den Server an welchem der Netzwerkdongle angeschlossen ist

---

---

## Support News




16.10.2020

### Neues ARCHICAD Tutorial: Mehrere Ebenenkombinationen gleichzeitig anpassen

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie man im ArchiCAD mit Hilfe vom Attributemanager mehrere Ebenenkombinationen gleichzeitig anpasst

Weiterlesen

---



07.10.2020

### Neues ARCHICAD Tutorial: Darstellungsreihenfolge

In diesem Video erfahren Sie, wie die Darstellungsreihenfolge in ArchiCAD funktioniert und wie Sie die zugewiesene Darstellungsebene der Elemente kontrollieren können.

Weiterlesen

---



30.09.2020

### Neues ARCHICAD Tutorial: 500+ Zusätzliche Oberflächenmaterialien

Mit dem Powerpackage (für ArchiCAD CHE KEYMEMBER Kunden) haben Sie Zugriff auf über 500 Oberflächen-Materialien, welche den Standardkatalog erweitern

Weiterlesen

---




14.09.2020

### ACADEMY Hybrid Kurse

Auf der ACADEMY bieten wir neu Hybrid Kurse an, welche online oder vor Ort (Sarnen) buchbar sind.

Weiterlesen

---




09.09.2020

### Neues ARCHICAD Tutorial: Treppen-Nummerierung im Schnitt

Lernen Sie in diesem Tutorial, wie Sie Treppen im Schnitt automatisch nummerieren.

Weiterlesen

---




01.09.2020

### Webinar Workshop August 20: Aufzeichnung

Das Webinar des Workshops August 20 ist als Aufzeichnung zum Nachschauen verfügbar.

Weiterlesen

---



26.08.2020

## Neues ARCHICAD Tutorial: Dach-Höhenlinien erstellen

Lernen Sie in diesem Tutorial, wie Sie eine bestimmte Höhe des Daches im Grundriss mit einer automatisch generierten Linie darstellen.

Weiterlesen

---